TK //2

cartão de referência

## **VARIÁVEIS**

Tipo	Nome	Faixa
real	AB	> 9.9999999E+37
inteira	AB%	> 32767
string	AB\$	Ø a 255 caracteres

"A" deve ser uma letra obrigatoriamente; "B" pode ser uma letra ou algarismo. O nome pode ser formado por mais caracteres, mas apenas os dois primeiros são considerados: AB% e ABSOLUTO% são a mesma coisa.

### **MATRIZES**

Tipo	Nome de um Elemento	
real	AB(a,b,c)	
inteira	AB%(a,b,c)	
string	AB\$(a,b,c)	

"a,b,c" são os índices que marcam a posição do elemento na matriz. A matriz pode ser determinada em mais de uma dimensão (a,b,c,d...), mas não pode ultrapassar os limites da memória utilizável.

# **OPERADORES ALGÉBRICOS**

٨	potenciação/radiciação	
*	multiplicação/divisão	
+	adição	
	subtração	

# OPERADORES RELACIONAIS E LÓGICOS

-	atribui um valor a uma variável (LET é opcional)
	sinal de número negativo
=	igual a
<>	diferente de
<	menor que
>	maior que
<=	maior que ou igual a
>=	menor que ou igual a
NOT	"não"
AND	"e"
OR	"ou"

As expressões relacionais e lógicas têm como resultado "1", se são verdadeiras, e "0", se são falsas. Os operadores relacionais podem ser usados em strings, verificando a ordem de precedência numa lista de palavras (ordem alfabética).

# COMANDOS DO SISTEMA E UTILITÁRIOS

LOAD carrega um programa

SAVE grava um programa

NEW apaga um programa da memória

RUN executa o programa da memória a partir da primeira linha

RUN nn executa o programa da memória a partir da linha nn

STOP pára a execução, indicando em que linha ocorreu a

interrupção

END pára a execução, sem mensagem

pára a execução; apaga as variáveis do programa BASIC, control-C

do sistema e os registradores do 65C02 (o programa BA-SIC é preservado)

CONT continua um programa após um STOP, END ou control-C

auxílio à depuração: indica o número da linha que está sen-TRACE

do executada

NOTRACE desliga o TRACE

PEEK(x) fornece o conteúdo da posição de memória x

POKE X,Y coloca o valor y no do endereço x

WAIT X,Y,Z insere uma pausa condicional no programa

vai para uma sub-rotina em linguagem de máquina locali-CALL x

zada no endereço x

chama uma função do usuário escrita em linguagem de USR(x)

máguina

HIMEM: estabelece o maior endereço para um programa BASIC

LOMEM: estabelece o menor endereço que o programa BASIC po-

de usar

# COMANDOS DE EDIÇÃO E FORMATAÇÃO

LIST lista todo o programa

LIST x-y lista o programa a partir da linha x até a linha y

REM serve para escrever comentários (ignorado pelo

interpretador)

VTAB y move o cursor para a linha y

HTAB x move o cursor para a coluna x

TAB(x) move o cursor para a coluna x (apenas em instruções

PRINT)

POS(0) fornece a posição atual do cursor

SPC(x) coloca x espaços entre o último caractere impresso e o

próximo

HOME limpa a tela no modo texto

CLEAR limpa todas as variáveis

FRE(0) reorganiza a memória e fornece a área livre da RAM (in-

cluindo as páginas de vídeo e texto)

FLASH faz com que uma área de tela apresente-se em vídeo inverso e normal alternadamente. Funciona apenas com le-

tras minúsculas.

tras minusculas.

INVERSE faz com que uma área de tela seja apresentada em video

inverso. Não funciona com letras minúsculas.

NORMAL desliga o modo FLASH e INVERSE

SPEED=x estabelece a velocidade de apresentação dos caracteres

no vídeo (Ø a 255)

esc A move o cursor um espaço à direita

esc B move o cursor um espaço à esquerda

esc C move o cursor um espaço para baixo esc D move o cursor um espaço para cima

ac o

esc J move o cursor vários espaços à direita esc K move o cursor vários espaços à esquerda

esc I move o cursor vários espaços para cima

esc M move o cursor vários espaços para baixo

Notas: 1) As teclas de setas movem o cursor na direção indicada.

2) Para sair do modo de edição, tecla-se esc.

 Fora do modo de edição, à tecla seta à direita confirma qualquer caractere do vídeo por onde o cursor passar.

 A tecla seta à esquerda retrocede o cursor sem apagar os caracteres no vídeo, mas apagando-o da memória.

control-X cancela a linha que está sendo digitada

#### MATRIZES E STRINGS

STR\$(X)

DIM A(x,y,z)	estabelece o valor máximo para os índices de cada ele- mento da matriz A; reserva espaco para os
	(x+1)*(y+1)*(z+1) elementos (números reais), começando a partir do elemento (0,0,0). O numero de índices é qualquer um (1, 2, 3, etc.) As matrizes também podem ser inteiras (se o nome da matriz vier acompanhado por % ou string acompanhado de \$).

LEN(A\$) fornece o número de caracteres em A\$

VAL(A\$) converte em valor numérico os n primeiros caracteres do string, se forem algarismos. Caso o primeiro caractere seja uma letra, fornece o valor zero

converte o valor numérico em string

CHR\$(x) fornece o caractere ASCII que corresponde ao código armazenado na variável x

ASC(A\$) fornece o código ASCII do primeiro caractere do string armazenado em A\$

LEFT\$(A\$,x) fornece os x caracteres mais à esquerda do string armazenado em A\$

RIGHT\$(A\$,x) fornece os x caracteres mais à direita do string armazenado em A\$

MID\$(A\$,x,y) fornece os y caracteres a partir do x-ésimo do string A\$

operador usado para justapor (concatenar) dois strings

STORE A grava uma matriz numérica de uma fita. Não pode ser usado para armazenar diretamente uma matriz string

RECALL A carrega uma matriz numérica de uma fita. A matriz A deve ser dimensionada corretamente

## COMANDOS DE ENTRADA E SAÍDA

INPUT"xyz";A imprime a mensagem na tela e espera que o usuário digi-

te um valor a ser colocado numa variável (que pode ser inteira, real ou string). A mensagem pode ser omitida. Neste caso, o sinal ? é impresso na tela, indicando a espera

da digitação de um valor.

GET A espera pela digitação de uma tecla e coloca seu conteú-

do na variável A (real, inteira ou string). A tecla digitada

deve ser compatível com o tipo de variável)

DATA estabelece uma lista de dados, strings ou numéricos, a se-

rem lidos pela instrução READ

READ A lê o conteúdo de um DATA. A variável A deve ser compa-

tível com os dados armazenados em DATA

RESTORE permite uma releitura dos dados de um DATA

PRINT imprime uma mensagem ou o conteúdo de uma variável

na tela. A mensagem deve ser escrita entre aspas. Se for omitido qualquer conteúdo, é impressa uma linha em bran-

co na tela.

IN #6 considera o periférico conrctado no slot 6, como entrada,

em substituição do teclado (IN#Ø)

PR # 6 considera o periférico conectado no slot 6, como saída,

em substituição do vídeo (PR # Ø)

LET X=Y coloca um valor numa variável. LET pode ser omitido DEF

FN A(X) = define uma função, que deve ser escrita como uma expressão da variável X. A função FNA () pode ser usada posteriormente em qualquer linha do programa

#### SALTOS E LOOPS

GOTO nn salta à linha nn

IF cond THEN se a condição estabelecida pela comparação de duas va-

riáveis, dois valores ou duas expressões numéricas, ou lógicas, for verdadeira, executa-se o que vier após o THEN;

em caso contrário, a próxima linha é processada

FOR I= inicializa um loop

TO estabelece o final do loop

STEP fixa o passo do loop NEXT

incrementa a variável contadora de acordo com o passo e volta ao início, enquanto a variável contadora for menor

que o valor final preestabelecido

Nota: As instruções FOR, TO, STEP e NEXT são usadas em conjunto. STEP pode ser omitida se for igual a 1

GOSUB nn

vai para a sub-rotina que começa em nn

RETURN

retorna ao programa principal após ter sido executada uma sub-rotina, recomeçando a execução na instrução se-

quinte

POP

retorna ao programa principal após ter sido executada uma sub-rotina, recomeçando o programa após a penútima

chamada de sub-rotina

ON n GOTO m,p,q executa um dos desvios indicados em função de n (n=1, GOTO m; n=2, GOTO p; n=3,GOTO q; n<=0 ou >=4

executa a próxima instrução)

ON n GOSUB m.p.g executa uma das sub-rotinas indicadas em função de n

ONERR GOTO n caso ocorra um erro detectável pelo interpretador, dá-se um desvio para a linha n

RESUME

retorna à linha onde ocorreu o erro, após a execução de uma rotina de manipulação de erros

### **GRÁFICOS**

(baixa-resolução)

GR

estabelece o modo de baixa-resolução; limpa a tela (40 x 40); e reserva 4 linhas para texto na parte inferior da tela

COLOR= n

estabelece a cor a ser usada(0 <= n <= 15), de acordo com a seguinte tabela:

Ø preto	6 azul médio	11 rosa
1 magenta	7 azul claro	12 verde claro
2 azul escuro	8 marron	13 amarelo
3 purpura	9 Iarania	14 ciano
4 verde escuro	10 cinza 2	15 branco
5 cinza 1		10.0.0.00

PLOT X.Y

coloca um ponto na tela nas coordenadas x,y (de Ø a 39). A coordenada (0,0) é correspondente ao ponto mais à esguerda do topo do video

HLIN x1,x2 TO y desenha uma linha horizontal do ponto x1,y ao x2,y

VLIN y1,y2 TO x desenha uma linha vertical do ponto y1,x ao y2,x

SCRN(x,y) fornece a cor do ponto de coordenadas (x,y)

(alta-resolução)

HGR estabelece o modo de alta-resolução(página 1); limpa a te-

la (280 x 160); e reserva 4 linhas para texto

HGR2 estabelece o modo de alta-resolução(página 2); limpa a

tela (280 x 192); e não reserva linhas para texto

HCOLOR= n estabelece a cor a ser usada(0 <= n <= 7) de acordo

com a seguinte tabela

Ø preto 1	4 preto 2
1 verde	5 laranja
2 magenta	6 azul
3 branco	7 branco 2

HPLOT X.Y

SCALE= n

coloca um ponto na tela nas coordenadas x,y (x de Ø a 279; y de Ø a 159, na página 1, ou 191 na página 2). A coordenada (Ø,Ø) é correspondente ao ponto mais à esquerda do topo da tela

HPLOT x1,y1 TO x2,y2 desenha uma linha do ponto x1,y1 ao x2,y2

SHLOAD carrega uma tabela de figuras gravada em fita

DRAW n AT x,y desenha na posição x,y a figura n da tabela de figuras, com

a cor definida em HCOLOR

XDRAW n AT x,y desenha na posição x,y a figura n da tabela de figuras, com

o complemento da cor definida em HCOLOR

ROT= n executa uma rotação da figura a ser desenhadas por DRAW ou XDRAW (0 = 0°; 16 = 90°; 32 = 180°; etc.)

DIRAT 00 ADIRAT (0 - 0 ) 10 - 00 ; 02 - 100 ; 010.

estabelece a escala de uma figura a ser desenhada por DRAW ou XDRAW, varia de 1 a 255

# **FUNÇÕES MATEMÁTICAS**

SIN(x) fornece o valor do seno de x (x em radianos)

COS(x) fornece o valor do cosseno de x (x em radianos)

TAN(x) fornece o valor da tangente de x (x em radianos)

ATN(x) fornece o valor do arco-tangente de x em radianos

INT(x) fornece a parte inteira de x

RND(1) fornece um valor aleatório entre 0 e 0.999999999

RND(0) repete o valor aleatório fornecido pela instrução RND

anterior

RND(-x) fornece um valor fixo. Depois da execução desta instrução, os valores de RND(p), com p positivo, são sempre os

mesmos, toda vez que o programa é executado

æ

SNG(x) fornece 1, se x for positivo; -1, se for negativo; 0, se for

nulo

ABS(x) fornece o valor absoluto de x

SQR(x) fornece a raiz guadrada de x

EXP(x) fornece e (2.718289) elevado a x

LOG(x) fornece o logaritmo natural (base e) de x

### COMANDOS ESPECÍFICOS DO TK //e

caps lock ativa/desativa o modo caps lock (caracteres maiúsculos

e minúsculos)

prog permite acesso ao modo Programado, para a redefinição

das funções do teclado

control-prog cancela a programação do teclado

control-mode aciona a pré-programação das funções do teclado

mode ativa o modo acentuado (acentuação gráfica da lingua por-

tuguesa) \*

control reset @ executa uma partida quente (boot)

control-L apaga o conteúdo do buffer de entrada do teclado

 Nota: Para obter os caracteres acentuados em português, digita-se uma vez a tecla mode. A partir de então, digita-se o acento seguido pela letra a ser acentuada. Letras maiúsculas podem ser acentuadas, porém serão apresentadas como minúsculas precedidas pelo símbolo >.



